



Archiválás


PRIMON 6.0

NYOMTATÁSKÖVETŐ ÉS -VEZÉRLŐ
RENDSZER




ARCHIVÁLÁS

Az archiválás elindításához, kérem, indítsa el a *PRIMON Archiver* alkalmazást rendszergazdaként:




Miután elindult az alkalmazás. Az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:




Itt kérem, válassza a *Next* gombot a folytatáshoz.

A következő ablakban lehet meghatározni az archiválandó, vagyis a PRIMON adatbázis paramétereit. Itt mindenképpen meg kell adni az SQL adatbázis adminisztrátori felhasználónevét, és jelszavát. Amennyiben titkosított a kapcsolat (https), akkor még pipálja ki a *Database Trusted connection* négyzetet. Miután minden megvan, kérem, válassza ismét a *Next* gombot:



The screenshot shows the 'Primon Archiver' window with the title bar. The main area has the PRIMON logo and the text 'Please, specify source database parameters'. There are four input fields: 'Primon Database Server' (localhost), 'Primon Database Name' (print_mon), 'Database user name' (sa), and 'Database user password' (masked with dots). A checkbox for 'Database Trusted connection' is unchecked. At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.


A következő ablakban lehet meghatározni a létrehozandó archivált adatbázis paramétereit. Kérem, itt is adja meg az SQL adatbázis adminisztrátori felhasználónevét és jelszavát. Amennyiben megbízható a kapcsolat, akkor pedig itt is pipálja ki a *Database Trusted connection* négyzetet.



The screenshot shows the 'Primon Archiver' window with the title bar. The main area has the PRIMON logo and the text 'Please, specify the Archive database parameters'. There are four input fields: 'Archive Database Server' (localhost), 'Archive Database Name' (print_mon_Archive), 'Database user name' (sa), and 'Database user password' (masked with dots). A checkbox for 'Database Trusted connection' is unchecked. At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

Majd *Next*

A következő felugró ablakban lehet meghatározni, hogy pontosan milyen dátumig bezárólag archiválja a program a PRIMON adatbázist. Az új létre jött adatbázis tehát az összes adatot tartalmazni fogja a kezdetektől a megadott dátumig bezárólag. Amennyiben azt szeretné, hogy az archivált adatok el is tűnjenek az élő adatbázisból, akkor kérem, pipálja ki a *Check to remove archived content from database* négyzetet. Majd ismét Next:



Primon Archiver

 PRIMON 


Select the date until the data should be archived. Before this date all log will be archived and deleted from the live database.

2017.06.30. 

☐ Check to remove archived content from database

Back Next Cancel

Végül, az archiválás elindításához, kérem, válassza a *Finish* gombot:



Primon Archiver

 PRIMON 


The wizard carries out the tasks below. Please wait, until the completion of steps.

Press the Finish button to finalize the changes.


Waiting	Check databases
Waiting	Database Schema load
Waiting	Create Database
Waiting	Transfer Data

Back Finish Cancel

Elindul az archiválás folyamata:




Amennyiben sikeresen lezajlott az archiválási folyamat, az alkalmazás értesíti az adminisztrátort:




Kérem, válassza az OK gombot, majd zárja be a programot.


Az létrehozott archivált adatbázis inentől fogva bármikor elérhető a PRIMON webes felületéről. Az archív adatbázis megnyitásához lépjen be a PRIMON webes felületére adminisztrátorként:



Majd válassza a harmadik fület (alábbi képen jelölve pirossal):



Majd válasszuk az *Extrák* menü alatt található *Archivált adatbázis* menüpontot (ez a menüpont csak akkor jelenik meg a webes felületen, ha már van egy archivált adatbázis):



Ezt követően megnyílik egy új ablakban az archivált adatbázis webes felülete, ahol ugyanúgy böngészhetők az adatok, mint az elő PRIMON adatbázis esetében.



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com
www.printmonitoring.com